


ANIMASI MASKING DENGAN MACROMEDIA FLASH 8

Oleh : H. Heri Istiyanto, S.Si




Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan animasi masking dengan software Macromedia Flash 8. Sebenarnya pada tutorial sebelumnya saya pernah mempublikasikan langkah-langkah pembuatan animasi masking dengan langkah-langkah yang berbeda dengan tutorial yang akan disajikan berikut ini. Silahkan Anda search di blog saya untuk mendapatkan tutorial-tutorial flash saya sebelumnya.

Tutorial kali ini sedikit lebih simple daripada tutorial sebelumnya. Silahkan Anda baca, kemudian jangan lupa untuk mempraktikkannya. Berikut hasil akhirnya:


Langkah 1:

Buka software Macromedia Flash 8 anda. Ubah ukuran stage pada panel properties menjadi 300 x 100.




Langkah 2:

Klik frame 1 layer 1. Buat teks, misalnya **ISTIYANTO.COM** menggunakan Text Tool.




Langkah 3:

Klik kanan layer 1, kemudian klik Insert Layer, sehingga saat ini Anda memiliki 2 layer.




Langkah 4:

Klik frame 1 layer 2, kemudian buat objek kotak menggunakan Rectangle Tool di luar stage dengan warna sesuai dengan selera anda. Usahakan ukuran kotaknya lebih besar daripada ukurannya.




Langkah 5:

Klik kanan objek kotak → Convert to Symbol (F8). Pilih Movie clip dan berina kotak pada Name.




Langkah 6:

Klik kanan frame 10 → Insert Keyframe (F6).



Langkah 7:


Klik kembali frame 10, kemudian pindahkan objek kotak ke sebelah kanan stage. Klik kanan frame di antara frame 1 sampai dengan 10 → Create Tween Motion.



© ISTIYANTO.COM
 Wadah Belajar dan Berbagi Ilmu
 Tutorial ini boleh dipublikasikan, digandakan atau dikutip asal mencantumkan sumbernya.


Langkah 8:

Setelah itu, klik frame 20 → Insert Keyframe (F6) dan pindahkan objek kotak ke sebelah kiri stage (posisi awal).



Langkah 9:

Klik kanan layer 2 → Insert Layer untuk menambahkan layer baru (layer 3).




Langkah 10:

Klik frame 1 layer 1 Ctrl + C → Ctrl + Shift + V (Paste In Place) di frame 1 layer. Langkah ini digunakan untuk mengcopy movie clip teks. Setelah itu klik frame 20 layer 3 → Insert Keyframe (F6)


Langkah 11:

Klik kanan frame 3 → Mask. Jangan lupa untuk Insert frame (F5) pada frame 20 layer



Langkah 12:

Tekan Ctrl + Enter untuk melakukan Test Movie. Berikut hasil akhir dan posisi layernya.



Selamat mencoba ! Good Luck ...

© **ISTIYANTO.COM**

Wadah Belajar dan Berbagi Ilmu

Tutorial ini boleh dipublikasikan, digandakan atau dikutip asal mencantumkan sumbernya.